


PCB 뒤집어 보기

1. View 탭 메뉴 Mirror View 메뉴를 선택한다.



PCB 디자인을 거울에 비친 모양처럼 뒤집어 보고 싶을 때 사용한다.

정상 상태


Size	Length	Plate Through	Letter	Count	comment
0.50	0.00	YES	E	1	
0.70	0.00	YES	B	6	
0.90	0.00	YES	A	16	
0.90	0.00	YES	C	4	
1.00	0.00	YES	D	2	

Mirror View 상태

Size	Length	Plate Through	Letter	Count	comment
0.50	0.00	YES	E	1	
0.70	0.00	YES	B	6	
0.90	0.00	YES	A	16	
0.90	0.00	YES	C	4	
1.00	0.00	YES	D	2	

Mirror View 상태에서도 캐드스타의 모든 기능을 정상모드처럼 똑같이 사용할 수 있다.

현재상태가 Mirror View 상태일 경우는 화면의 상태 줄에 Mirror View 라는 글자를 표시 해 준다.



이 기술자료에 관하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락 주시기 바랍니다.

김은영 팀장 / 02-6961-5480 / 010-4801-0459 / cadstar@dmsscadsstar.co.kr